

Примеры запуска процедур с консоли:

```
S INAR.ID,UT=280,VT=SPSP01,FIO='А.ПЕТРОВ'  
S CONTAR.ID,UT=280,T=Y  
S RETRAR.ID,UT=280,NF=100  
S COPAR.ID,UTIN=280,UTOUT=281,PQ=GG,TF=Z  
S COPNAR.ID,UTIN=280,UTOUT=281,Q=GGUU,REG=N,NMP='SORT,TIME',TF=Z
```

- где: VT - серийный номер архивной ленты (от I до 6 символов);
FIO - имя владельца архивной ленты (от 0 до 10 символов), по умолчанию: FIO=, т.е. вместо имени владельца в метку тома на ленте будут загружены пробелы;
T - вид упорядочивания оглавления (N - по следованию наборов данных на ленте, Y - по алфавиту составных имён наборов данных и возрастанию номера версии), по умолчанию: T=Y ;
NF - номер последнего набора данных, успешно записанного на архивной ленте (номер можно получить из листинга работы процедуры печати оглавления архивной ленты CONTAR, задав режим упорядочивания оглавления по следованию наборов данных на ленте);
PQ - префикс шифра группы, пользователя в виде GGUU (от 0 до 4 символов) (Под копированием по префиксу шифра группы, пользователя понимается следующее: например PQ=GG, тогда будут копироваться только те наборы данных, у которых шифр группы совпадает с шифром группы, указанным в параметре PQ.), по умолчанию: PQ=, т.е. будет осуществляться копирование последних версий наборов данных с любыми шифрами группы, пользователя;
TF - тип копируемых наборов данных (S - исходные модули, Z - загрузочные модули, E - исполняемые модули, L - листинги, A - все типы наборов данных), для процедуры COPAR по умолчанию: TF=A, для процедуры COPNAR по умолчанию: TF=S.

Список имён копируемых наборов данных может указываться в параметре NMP процедур или в наборе данных с DD-именем SYSIN. Число имён в наборе данных до 100.